

# BATIKKIVÄRI

Batiikkiväri leicht & bunt soveltuu käsittelemättömälle puuvillalle, pellavalle, silkille, viskoosille ja sekoitekankaille, joissa on enintään 20 % keinokuitua. Yksi väripussi riittää värjäämään 100 g kangasta voimakkaan sävyiseksi ja 300 g kangasta vaaleamman sävyiseksi. Väreillä on hyvä valonkestävyys.

## Ohje:

1. Pese kankaasta tärkki ja viimeistelyaineet pois.
2. Kaada voimakasta väriä varten suureen sankoon 3-5 l kiehuvaa vettä, niin että kangas ui väljässä vedessä. Vaaleampaa sävyä varten (enintään 300 g kangasta) 7 l vettä.
3. Sekoita värijauhe veteen.
4. Lisää yhtä vesilitraa kohden 1 rkl keittosuolaa ja liuota se veteen. Silkkiä värjättäessä lisää seokseen myös 0,5 dl talousetikkaa.
5. Kastele kangas lämpimässä vedessä ja purista ylim. vesi.
6. Upota märkä kangas väriliuokseen. Vahabatiikille ja silkille väriliuos on jäädytettävä 40-50°C lämpöiseksi.
7. Anna kankaan värjäytyä väh. 20 min. Sitä on pidettävä koko ajan liikkeessä väriliemessä. Käytä kumihanskoja.
8. Jos suoritetaan useampia värjäyksiä, on kangas huuhdeltava jokaisen värjäyksen jälkeen kylmässä vedessä, kunnes vesi on kirkasta. Silkin annetaan jäähtyä ennen huuhtelua.

Väriliuos säilyy useita päiviä puhtaassa suljetussa astiassa. Se on aina ennen käyttöä lämmitettävä vähintään 40°C. Mitä korkeampi on liuoksen lämpötila, sitä voimakkaampi väri saadaan. Värjätyt tekstiilit on aina pestävä käsin erillään muista, hienopesuaineilla 40°C vedessä. Liika pesu haalistaa värejä.

## Batiikkivärin kiinnitysaine:

Marabun batiikkiväreillä värjätyin kankaan pesunkestävyyden parantamiseksi. Kiinnitysaine ei kuitenkaan takaa täydellistä kestävyyttä värille. Ohje on 600 g:lle kangasta.

## Ohje:

1. Liota kiinnitysaine 1 litraan kiehuvaa vettä ja lisää 5 l kylmää vettä.
2. Liota värjättyä kangasta seoksessa 15min koko ajan liikutellen.
3. Älä huuhtelee kangasta, vaan laita se suoraan kuivumaan.