

KANGASKALVOVÄRIT

Kangaskalvoväreillä koristelet kankaaiset tuotteet persoonallisin irrotettavin tai pesunkestävin kuvioin. Kuvio tehdään ensin kalvolle ja sen jälkeen se kiinnitetään kankaaseen joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Kangaskalvovärit soveltuvat puuvillakankaille ja kankaille joissa on enintään 20 % keinokuituja.

Kuvion valmistaminen:

1. Laita mallipiirros Marabu-kalvon alle ja jäljennä kuvion ääriiviivat rajausvärillä suoraan pullon pipettikärjellä. Tarkista että ääriiviiva on yhtenäinen. Anna ääriiviivan kuivua 2-3 tuntia.
2. Väritä kuvio kangaskalvoväreillä jälleen suoraan pullon pipettikärjellä. Tee väripinnasta tasainen ja yhtenäinen, tarkista että väri ulottuu ääriiviivarajaukseen asti.
3. Irrota kuvio varovasti kalvosta noin 6-12 tunnin kuluttua, kuivumisaika riippuu värin paksuudesta ja kuvion koosta.

Kiinnitys: Pesun kestävä kuvio

Pese kuvioitava kangas ennen kuvion siirtämistä. Aseta kuvio samoin päin kuin se oli kalvolla halua maasi kohtaan kankaalle ja aseta kuvion päälle leivinpaperi. Silitä silitysrautaa liikuttamatta (puuvillan lämmöllä, ilman höyryä) kuvion jokaista kohtaa ensin noin 15 sekuntia. Kiinnitä pienet kuviot (alle 7 x 7cm) silittämällä kuviokohtaa silitysrautaa liikuttaen noin minuutin ajan. Isompia kuvioita (yli 7 x 7 cm, max. A4) tulee silittää noin kolme minuuttia liikutellen silitysrautaa kuvion alueella. Anna kuvion jäähtyä hyvin ennen kuin poistat leivinpaperin varovasti kuvion päältä.

Tämän jälkeen kuvio kestää käsinpesua (max. 40°C). Pese tuote aina nurinpäin ja käytä mietoa pesuainetta. Pesun jälkeen kangasta silittäessä kuvio on peitettävä leivinpaperilla, jottei se tarttuisi silitysraudan pohjaan tai kankaan muihin kohtiin.

Kiinnitys: Irrotettava kuvio

Jos haluat kankaan pinnasta irrotettavan kuvion, aseta kuvio samoin päin kuin se oli kalvolla halua maasi kohtaan kankaalle ja aseta kuvion päälle leivinpaperi. Silitä kuviokohtaa puuvillan lämmöllä vain hetken (noin 1-2 sekuntia). Jos silitysaika on liian pitkä, kuvio kiinnittyy kankaan pintaa eikä sitä voida enää halutessa irrottaa. Irrotettava kuvio voidaan irrottaa ja kiinnittää hetken silittämällä uudelleen useita kertoja. Kuvio ei tällä kiinnityksellä kestä pesua.

Työskenneltäessä syntyneet tahrat on pestävä vaatteista ja työtasosta välittömästi lämpimällä saippuavedellä.